

SilverFast - Pioneer in Digital Imaging



SilverFast[®] 8

Software Profesional para Escáneres



ESPAÑOL



El JobManager[®]

procesamiento eficiente por lotes



SilverFast 8 JobManager

SilverFast 8 JobManager es una valiosa herramienta que forma parte de la versión Ai Studio 8 para un eficiente procesamiento por lotes. En el campo del escaneo, el procesamiento por lotes significa que el escaneo de diferentes marcos en múltiples documentos se realiza de manera secuencial. Esta es una función muy útil si muchas fotografías, diapositivas o negativos son colocados en el escáner de sobremesa.

Los escáneres de alta resolución necesitan mucho tiempo. Con JobManager, el usuario no tiene que esperar ociosamente mientras se realizan los escaneos. Además, JobManager ofrece la posibilidad de copiar todos o algunos ajustes de imagen de una fotografía escaneada a otras. Por lo tanto, cuando se escanean originales similares, es suficiente con elegir los ajustes y optimizaciones de imagen solo una vez.



JobManager está solamente disponible en SilverFast Ai Studio 8.

Iniciando JobManager

- Inicie el software SilverFast Ai Studio 8. JobManager no está disponible cuando se escanea en modo WorkflowPilot. Por lo tanto, por favor desactive WorkflowPilot para utilizar JobManager. Haga clic en el icono WorkflowPilot arriba a la izquierda, en la barra de control. Un icono rojo indica que el WorkflowPilot está desactivado.
- Después, active JobManager haciendo clic en el botón correspondiente dentro de la barra de herramientas vertical. JobManager se abrirá en una ventana diferente. Haga clic en el botón de la barra de título (🔍) para devolver la ventana de JobManager a la barra de control.




WorkflowPilot desactivado



JobMan.

Uso de JobManager

- Primero, seleccione "Previsualización" en la barra de herramientas horizontal para la vista previa de su original. SilverFast dispondrá un marco de digitalización estándar en la ventana de vista previa.
- Añada marcos adicionales para cubrir sus necesidades. Cada marco será escaneado y guardado como una imagen individual. Para cada marco que usted añada, una entrada individual aparecerá en el cuadro de diálogo de JobManager.
- **Añadir un marco:** Haga clic en la ventana de vista previa y, arrastre el cursor mientras mantiene presionado el botón del ratón para abrir un nuevo marco según la medida deseada.
- **Seleccionar un marco:** Haga clic, con su ratón, en el marco deseado dentro de la ventana de vista previa, o haga doble clic en la entrada correspondiente dentro del cuadro de diálogo de JobManager.



- **Eliminar un marco:** Seleccione un marco y haga clic en el icono de la “papelera de reciclaje” dentro del cuadro de diálogo de JobManager para eliminar ese marco.




Borrar el marco seleccionado

- **Ajustar la medida del marco:** Usted puede ajustar la medida y la posición de cada marco de digitalización. Para ello, seleccione primero un marco.

- **Mover** (👉): Haga clic dentro del marco y muévelo con el cursor mientras mantiene pulsado el botón del ratón.

- **Cambiar el tamaño** (🔍): Haga clic en una esquina del marco y cambie su tamaño moviendo el cursor mientras mantiene pulsado el botón del ratón.

- **Rotar** (👉): Haga clic en medio de una línea del marco y mueva el cursor mientras mantiene pulsado el botón del ratón.



- **Copiar los ajustes de la imagen:** Primero elija el marco de digitalización cuyos ajustes quiere asignar a un segundo marco. Haga clic en el botón “Copiar”. Un cuadro de diálogo se abrirá, donde usted puede elegir que ajustes deberán ser copiados en otros marcos.

Después, seleccione un marco al cual estos ajustes serán transferidos y haga clic en el botón “Pegar”.

Usted también puede transferir estos ajustes a todos los marcos de manera simultánea. Para ello, haga clic en el botón “Marco” en la barra de control y seleccione en el menú “Copiar Ajustes a todos los marcos”.



Copiar ajustes a todos los marcos



Pegar ajustes copiados al marco seleccionado

- **Guardar ajustes de un marco:** Con JobManager usted tiene la posibilidad de guardar todos los marcos digitalizados, incluyendo los ajustes de una imagen, como ajustes de marco para volver a utilizarlos más tarde. Para ello haga clic en el botón “Guardar ajustes de Marco” y póngale un nombre.



Guardar Ajustes de Marco

- **Abrir ajustes de marco:** Haga clic en el botón “Cargar ajustes de marco” y elija dentro del menú desplegable unos ajustes previamente guardados.



Cargar Ajustes de Marco

- **Comenzar a escanear:** Una vez que usted haya aplicado los ajustes y optimizaciones para todos los marcos, puede comenzar a escanear haciendo clic en el botón “Start”. JobManager escaneará de forma secuencial optimizando todos los marcos.

Haciendo clic en el botón “Stop”, usted puede interrumpir el escaneado en cualquier momento.

Haciendo clic en el botón “Previsualización”, puede ver cada marco digitalizado en su programa habitual de vista de imágenes.



Escanear un trabajo



Interrumpir trabajo actual



Previsualización de un marco escaneado

- **Opciones Adicionales:** Haga clic en el botón "Marco" que se encuentra en la barra de control superior para abrir un menú desplegable que contiene opciones de marco adicionales.
- **Configuración:** Guardar (y cargar) los ajustes de imagen y optimizaciones del marco elegido.
 - **Frame Set:** Guardar (y cargar) todos los marcos digitalizados incluyendo sus ajustes de imagen.
 - **Duplicar:** Crea una copia exacta, con todos los ajustes de imagen, del marco digitalizado elegido.
- **Buscar Marcos:** Comienza la detección automática de marcos.
- **Borrar Activo:** Elimina el marco digitalizado seleccionado. Si el último marco es eliminado, SilverFast abrirá automáticamente un nuevo marco estándar.
- **Borrar Todo:** Todos los marcos digitalizados son borrados. Después, un nuevo marco estándar se abrirá automáticamente.
- **Copy settings to all frames:** Los ajustes de imagen y optimizaciones del marco seleccionado serán asignados a todos los otros marcos.
- **Volver a cero el marco:** Todos los ajustes de imagen y optimizaciones del marco digitalizado seleccionado se resetearán al estado por defecto.
- **IPTC:** Abre un cuadro de diálogo para introducir los datos meta IPC para el marco digitalizado seleccionado.



Marco

