

5.8 Boîte de dialogue Expert*

Boîte de dialogue destinée aux professionnels



La boîte de dialogue Expert* permet de vérifier et d'éditer tous les paramètres définis dans le cadre de numérisation. Le professionnel expérimenté obtient ici un aperçu rapide des paramètres d'images les plus importants. Pour modifier des paramètres dans la boîte de dialogue Expert, tapez simplement le nouveau nombre dans le champ correspondant.

Inverseur CMJ / RVB

Exportation des paramètres comme fichier texte

Paramètres de gradation

Compression de l'espace colorimétrique

Points clairs - sombres

Gradation fines Tons sombres

Gradation fine Tons moyens

Gradation fine Tons clairs

Couche Gris

Couches couleur CMJ ou RVB

Rétablir

	C:	M:	J:	B:
000 %:	0	0	0	0
012 %:	9	9	9	12
025 %:	21	21	21	25
050 %:	49	49	49	50
075 %:	77	77	77	75
087 %:	90	90	90	87
100 %:	100	100	100	100
Valeurs maxi.:	98	98	98	100
Valeurs mini.:	2	2	2	0
Point noir:	89	89	89	100
Point blanc:	16	16	16	0
Ombre:	0	0	0	0
Demi-tons:	-1	-1	-1	0
Haute lumière:	0	0	0	0

Paramètres identiques pour une rangée

Pour mettre les paramètres d'une rangée au même niveau, par ex. pour la gradation des valeurs CMJ pour le ton 50%, tapez la valeur dans un champ et appuyez sur la touche Alt et cliquez de nouveau dans le champ – les valeurs sont alors mises à égalité pour cette rangée (seulement possible actuellement sur Mac).



*Versions SilverFast...SE

La boîte de dialogue manque dans toutes les versions SE de SilverFast.



Quatrième colonne pour les valeurs de gris


En plus des colonnes pour les valeurs de cyan, magenta et de jaune, la boîte de dialogue Expert offre une colonne pour les valeurs de gris. Celle-ci est seulement pertinente pour les modèles avec des images de niveaux de gris.

Afficher / Masquer la fenêtre Courbe

Cliquez sur le petit triangle à côté de la fenêtre Courbe pour réduire la boîte de dialogue au tableau.

Bouton à côté de la fenêtre Courbe
Affiche ou masque la fenêtre Courbe.







Exportation des paramètres d'image comme fichier texte

SilverFast permet d'exporter les paramètres définis pour l'optimisation de l'image sous forme de fichier texte.

Il permet d'archiver indépendamment des paramètres importants de scans particulièrement complexes par exemple. Les paramètres peuvent être ainsi échangés plus simplement entre les différents systèmes d'exploitation.

Pour exporter les paramètres d'optimisation définis au préalable, cliquez simplement sur l'icône Texte dans la boîte de dialogue « Expert ».

Ensuite apparaît une boîte de dialogue dans laquelle vous définissez l'emplacement du fichier texte. Cliquez sur « Sauvegarder » pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer le fichier de paramètres.



SF Statistic.txt

Exemple d'un fichier de paramètres.



