

## Raccourcis clavier dans *SilverFast*

Action	Macintosh	Windows
<b>Désignation des touches dans cette liste avec ses correspondances</b>		
Commande .....	Touche Commande / Pomme –	
Alt .....	Touche Option / Alt. ....	Touche Alt
Maj .....	Touche Maj. ....	Touche Maj
Ctrl .....	Touche Ctrl. ....	Touche Ctrl
Retour .....	Touche Entrée .....	Touche Entrée/Retour
Esc .....	Touche Esc. ....	Touche Esc

### *ScanPilot / ImagePilot*

Appliquer / Exécuter les outils .....	Entrée .....	Retour
Parcourir/Action suivante .....	Flèches Haut/Bas .....	Flèches Haut/Bas

### Scan de prévisualisation, Scan / Aperçu, Editer

Annuler PreScan/Scan	Commande+Point .....	Ctrl+Point
Changer d'espace colorimétrique .....	Ctrl+Clic sur le bouton Scan/Editer. ....	Bouton souris droit+clic sur le bouton Scan/Editer
Zoomer .....	Ctrl+cliquer-glisser .....	Ctrl+cliquer-glisser

### Cadre d'image

Dupliquer cadre .....	Alt+cliquer-glisser .....	Alt+cliquer-glisser
Agrandir le cadre sur toute la fenêtre .....	Commande+A .....	Ctrl+A
Supprimer un cadre (clavier étendu) .....	Suppr. ....	Suppr.
Supprimer un cadre (clavier normal) .....	Alt+Espace arrière .....	Supprimer
Rétablir cadre .....	Bouton Rétablir .....	Bouton Rétablir

### Réglage automatique de l'image

Rétablir le réglage automatique .....	Alt+clic sur Bouton Réglage automatique .....	Option+clic sur Bouton Réglage automatique
---------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------

## Action

## Macintosh

## Windows

### Outils Tons clairs / Tons foncés

Définir tons clairs . . . . . Clic sur triangle blanc de l'outil Tons clairs / Tons foncés  
Définir tons moyens . . . . . Clic sur la pipette de l'outil Tons clairs / Tons foncés  
Définir tons foncés. . . . . Clic sur triangle noir de l'outil Tons clairs / Tons foncés

### Pipette pour essais multiples

Maintenir la pipette, pour essais multiples Maintenir Alt . . . . . Maintenir Alt  
(seulement tons clairs, tons foncés)  
Rétablir tons clairs/tons foncés. . . . . Alt+Pipette de l'outil Tons clairs / Tons foncés  
Afficher le point le plus clair. . . . . F6 . . . . . F6  
Afficher le point le plus foncé . . . . . F5 . . . . . F5

### Histogramme

Afficher l'histogramme de résultat . . . . . Alt dans la boîte . . . . . Alt dans la boîte  
de dialogue Histogramme . . . . . de dialogue Histogramme

### Correction colorimétrique sélective

Sélectionner toutes les couleurs. . . . . Commande+A . . . . . Ctrl+A  
Sélectionner une couleur en plus . . . . . Maj+clic dans le prescan . . . . . Maj+clic dans le prescan  
Sélectionner une colonne . . . . . Maj+clic sur LED colonne . . . . . Maj + clic sur LED  
de couleur en plus  
Obscurcir la zone inactive . . . . . F7 . . . . . F7  
du masque (boîte de dialogue fermée)

### Rétablir

Rétablir tous les paramètres . . . . . Maj+clic sur le bouton Rétablir . . . . . Maj+clic sur le bouton  
Rétablir  
Rétablir cadre. . . . . Alt+clic sur le bouton Rétablir . . . . . Alt+clic sur le bouton Rétablir  
Annuler/Rétablir dernière opération. . . . . Commande+Z . . . . . Ctrl+Z

## Action

## Macintosh

## Windows

### Afficher la fenêtre de la boîte de dialogue

Zoom dans l'aperçu . . . . .	Commande+1 . . . . .	Ctrl+Alt+1
Réglage automatique de l'image . . . . .	Commande+2 . . . . .	Ctrl+Alt+2
Boîte de dialogue Histogramme . . . . .	Commande+3 . . . . .	Ctrl+Alt+3
Boîte de dialogue Gradation . . . . .	Commande+4 . . . . .	Ctrl+Alt+4
Correction globale (Balance des couleurs) . . . . .	Commande+5 . . . . .	Ctrl+Alt+5
Correction colorimétrique sélective . . . . .	Commande+6 . . . . .	Ctrl+Alt+6
Boîte de dialogue Expert . . . . .	Commande+8 . . . . .	Ctrl+Alt+7
Quitter la boîte de dialogue . . . . .	ESC ou Commande+Point. . . . .	ESC ou Ctrl+Point
actuelle / <i>SilverFast</i>		
Démarrer la numérisation / le traitement. Retour/Entrée. . . . .		Retour/Entrée

### Dans la boîte de dialogue

Annuler/Rétablir la dernière opération. . . . .	Commande+Z . . . . .	Strg+Z
Afficher résolution scanner matériel. . . . .	F5 . . . . .	F5
Afficher résolution d'interpolation scan . . . . .	F6 . . . . .	F6

### Masques dans *SilverFast SRD*

Masquer cadre d'image . . . . .	Ctrl . . . . .	Ctrl
Obscurcir la zone de masque inactive. . . . .	Alt+ Ctrl . . . . .	Alt+Ctrl
Réduire le masque . . . . .	Alt. . . . .	Alt
Agrandir le masque. . . . .	Maj. . . . .	Maj

### *JobManager*

Sélectionner toutes les entrées de tâche. . . . .	Commande+A . . . . .	Ctrl+A
---------------------------------------------------	----------------------	--------

## Action

## Macintosh

## Windows

### TLV

Menu contextuel dans l'album ..... et l'aperçu global	Ctrl +clic .....	Souris droite
Mode Aperçu, plein écran, ..... plein écran	Commande+Maj+F .....	Ctrl+Shift+F
Afficher les infos Exif. ....	Commande+I .....	Ctrl+I
Album, marquer toutes les images. ....	Commande+A .....	Ctrl+A
Album, supprimer image .....	Commande+espace arrière. .	Ctrl+espace arrière

### Boîte de dialogue d'impression avancée

Rogner les bords/Angles opposés. .... en même temps	Maj+cliquer-glisser. ....	Maj+cliquer-glisser
-----------------------------------------------------	---------------------------	---------------------

### SilverFast Launcher

Quitter .....	Commande+Q .....	Ctrl+Q
---------------	------------------	--------